

TECHNISCHE INFORMATIONEN DCP-UPLOAD MIT FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL)

Generell

Es ist nicht nötig, den Ordner, der das DCP enthält, zu komprimieren. Das Zippen ist vielmehr eine zusätzliche Fehlerquelle.

Wenn das DCP mit «DCP-o-matic» erstellt wurde: bitte nicht den gesamten Projektordner hochladen, sondern nur das darin enthaltene DCP - Sie ersparen sich dadurch beinahe 50% Zeit beim Upload.

Damit die Übertragung nicht unterbrochen wird, sollten sowohl der Bildschirmschoner als auch der Energiesparmodus deaktiviert sein.

Für den Upload ist ein FTP-Client zu benutzen.


Wir empfehlen FileZilla oder Cyberduck.




Upload mit FileZilla

Damit die Daten vollständig und unverändert auf den FTP-Server übertragen werden, muss der Standard-Übertragungstyp von «Automatisch» auf «Binär» umgestellt werden.

Filezilla | Einstellungen | Übertragungen | FTP: Dateitypen | Standard-Übertragungstyp «Binär» | mit OK bestätigen




Die Zugangsdaten, die Sie von uns per Mail erhalten haben, in den entsprechenden Feldern eintragen und die Verbindung zum FTP-Server starten.




Folgende Meldung kann ignoriert werden:



Im rechten Teil der Programmoberfläche steht der Ziel-Ordner zur Verfügung (hier «DCP-FTP-Up-Load1»). Durch Klicken auf das Ordnersymbol mit dem Fragezeichen wird im unteren Teil ein leeres Fenster sichtbar.



Im linken Teil der Programmoberfläche zum DCP browsen und mit einem Rechtsklick auf den Ordner mit dem DCP «Hochladen» auswählen.



Das DCP wird nun hochgeladen. Den Status des Transfers ist in FileZilla ganz unten ersichtlich. Nach erfolgreichem Upload werden alle Meldungen der Dateien im Tab «Erfolgreiche Transfers» aufgeführt.




Upload mit Cyberduck


Zunächst eine neue Verbindung herstellen:



Die Zugangsdaten, die Sie von uns per Mail erhalten haben, in den entsprechenden Feldern eintragen und die Verbindung zum FTP-Server starten.

FTP (Unverschlüsselte Verbindung) 

Server: Port:


URL: 

Benutzername:


Passwort:

Anonymer Login


SSH Privater Schlüssel:

Zum Schlüsselbund hinzufügen 


Folgende Meldung kann ignoriert werden:



Mit drag & drop das DCP in den Ziel-Ordner ziehen (hier «DCP-FTP-Up-Load2»).



Das DCP wird nun hochgeladen. Der Status des Transfers ist im Fenster «Dateitransfers» sichtbar. Erfolgreiche Uploads sind am grünen Punkt zu erkennen.



Nach dem Upload

Nach erfolgreichem Transfer überprüfen wir Ihr DCP auf Vollständigkeit der Daten. Dies ist kein Qualitätstest des Inhalts – dieser liegt in der Verantwortung der DCP-Produzent:innen.

Hochgeladene Daten können weder selber gelöscht noch heruntergeladen werden.